



## Oppsett av Macintosh

*Sist oppdatert 7. september 1995 - Espen Vestre*

### Konfigurering av Macintosh for bruk mot TelePost Internet

Det enkleste er å kjøpe TelePost NetSurfer for Macintosh. Da får du med MacPPP, MacTCP, Eudora, og lisens for NetScape 1.1, samt et installasjonsprogram som gjør mesteparten av det som er beskrevet nedenfor for deg. Dersom du vil skaffe programvaren på egenhånd eller allerede har programvare, følg denne oppskriften:

Du trenger følgende:

- MacTCP versjon 2.0.4 eller nyere
- MacPPP versjon 2.0.1 eller nyere. Versjon 2.1SD kan med fordel brukes til AV- og PowerMac'er, ikke til andre)

MacTCP følger med systemprogramvaren til system 7.5 eller nyere. MacPPP er gratis programvare som kan hentes fra Internet om du har adgang til det på annen måte. MacPPP følger også med nyeste utgave (i skrivende stund: second edition) av boka: *Adam C. Engst: Internet Starter Kit, Hayden Books (da får du også MacTCP 2.0.4 og noen tcp/ip-programmer på kjøpet).*

### Installering av programvaren

MacTCP skal ligge i *kontrollpanelmappen*

Systemutvidelsen PPP som skal ligge i *systemutvidelsesmappen*

Kontrollpanelet Config PPP som skal ligge i *kontrollpanelmappen*

### Konfigurering av MacTCP

Hvis du har lagt ting riktig på plass, vil MacTCP ved åpning vise flere ikoner øverst.

1. Velg PPP-ikonet.
2. Trykk på "Mer..."
3. Fyll ut:

Hent adresse: Tjener

Domene navnetjenerinformasjon:

Domene	IP-adresse	Standard
telepost.no	193.212.1.10	*
.	193.212.1.10	
.	193.212.1.11	

(på andre og tredje linje skal det være et punktum i domenekolonnen!)

4. Trykk på OK

Lukk MacTCP og gjør en omstart av maskinen.